

Instalação do Sistema


Download do Arquivo de Instalação

Para baixar o arquivo de instalação do Sisloc, acesse o link:


<http://www.sisloc.com.br/shareware>


Informe o Usuário: demo e a Senha: (entre em contato com o suporte para obter a senha).

Em seguida, clique no link desejado. Se seu sistema estiver na versão 8, clique em [Instalação do Sisloc 8](#). Caso não seja, clique em [Instalação do Sisloc 9](#).


	Clique sobre o link desejado para que o arquivo seja salvo em seu computador.
	<u>Instalação do Sisloc (Windows XP, 2000, Vista, 2003 e 2008):</u> Software de Gerenciamento de Locação de Máquinas e Equipamentos para a Indústria e Construção Civil. Deve ser instalado em todas as máquinas que forem utilizar o Sisloc. <ul style="list-style-type: none">Fazer o download de um dos seguintes arquivos:<ul style="list-style-type: none">Instalação do SISLOC 8Instalação do SISLOC 8 + SQL ServerInstalação do SISLOC 9Instalação do SISLOC 9 + SQL ServerApós o download, execute o arquivo e siga os passos da instalação. Escolha instalação servidor para instalar na máquina servidora e cliente para instalar nas demais máquinas.

Após salvar o arquivo, siga os passos abaixo (Demonstração Versão 9):


1. Clique duas vezes sobre o programa "Sisloc 9 Setup.exe"  . Clique em Executar.




Clique em Avançar.




Clique em Avançar.




Selecione os componentes que deseja Instalar. Em instalações de estações de trabalho, clique em Cliente. Avançar.




Selecione a pasta onde os atalhos do programa serão criados pelo programa de instalação. É sugerida a pasta Sisloc. Clique em Avançar.





Selecione as tarefas adicionais que o Programa de Instalação executará durante o processo. Clique em Avançar.



O programa de instalação está pronto para ser executado. Se necessário alterar alguma informação, clique em Voltar. Se estiver tudo ok, clique em Instalar.





Clique em Concluir.



Executar ODBC Config - Iniciar – Programas – Sisloc – PerfilODBC.

Configuração da Fonte de Dados p/ uma Base



Em CONFIGURAR, informe DADOS.

TIPO: Msde.

NOME: DBSISLOC.

SERVIDOR: (digite neste campo o nome do seu servidor, onde o Sisloc foi instalado).

Clique em Configurar.




Ok. Configurada a fonte de dados do sistema. Lembre-se que para configurar a fonte de dados, o SQL Express 2005 tem que estar instalado e configurado.


Se for mais de uma base de dados, altere o CONFIGURAR para ALIAS, e informe o caminho de onde está a base de dados (pergunte ao administrador da rede). Você poderá clicar no botão



para selecionar a base de dados ou escrever diretamente o caminho. O Alias fica na pasta Dados do seu servidor: \\(nome do servidor) \dados\Alias.mdb.



Selecione o arquivo e clique em Abrir. Em seguida, clique em Configurar.



O sistema estará pronto para ser usado. Entre no Sisloc para verificar se a configuração foi efetuada com sucesso. Para testar a configuração clique no botão "Testar".